



HTTP API

website: ez4usms.com  
email: support@ez4usms.com

## HTTP API

For SMS sending a get request is needed at the following URL:

<http://ez4usms.com/api/http/send.php>

The parameters for this request are:

username (required), username

password (required), password

from (required), sender's identity for the message

to (required), recipients for the message comma seperated without spaces

message (optional), text of the message

coding (optional), coding that message will be sent. Possible choices: GSM, UTF-8. Default value: GSM

flash (optional), send flash sms. Possible values 0 or 1. Default value 0.

All values for the above parameters have to be url encoded

Example of a request:

<http://ez4usms.com/api/http/send.php?username=xxx&password=xxx&from=myself&message=text+at+utf8+format&to=306912345678,306998765432>

This request can return the following messages:

Error: Authentication error.

Error: No recipients.

Error: Invalid sender identity.

Error: Insufficient credits.

ID:0008FABD

Message identifier





HTTP API

website: ez4usms.com  
email: support@ez4usms.com

# HTTP API

For checking the status of an SMS a get request is needed at the following URL:  
<http://ez4usms.com/api/http/query.php>

The parameters for this request are:

username (required), username  
password (required), password  
mid (required), message's identifier  
mobile (required), recipient's mobile

All values for the above parameters have to be url encoded

Example of a request:

<http://ez4usms.com/api/http/query.php?username=xxx&password=xxx&mid=0008FABD&mobile=306912345678>

This request can return the following messages:

Error: Authentication error.  
Error: No message ID defined.  
Error: No mobile defined.  
Error: No such message or recipient.

Status:Queued  
Status:Failed  
Status:Delivered  
Status:Pending





HTTP API

website: ez4usms.com  
email: support@ez4usms.com

## Παραδείγματα χρήσης του HTTP API:

Για την αποστολή sms χρειάζεται να γίνει ένα get request στο παρακάτω URL:

<http://ez4usms.com/api/http/send.php>

Οι παράμετροι για αυτό το request είναι:

username (required), το όνομα χρήστη

password (required), ο κωδικός του χρήστη

from (required), η ταυτότητα αποστολέα του μηνύματος

to (required), οι παραλήπτες του μηνύματος χωρισμένοι με κόμμα χωρίς κενά

message (optional), το κείμενο του μηνύματος

coding (optional), η κωδικοποίηση με την οποία θα σταλεί το μήνυμα. Δυνατές επιλογές GSM, UTF-8. Προεπιλεγμένη τιμή, GSM

flash (optional), αν το μήνυμα θα είναι flash η όχι. Δυνατές τιμές 0 ή 1. Προεπιλεγμένη τιμή, η τιμή 0.

Όλες οι τιμές των παραπάνω παραμέτρων θα πρέπει να είναι url encoded

Παράδειγμα ενός request:

<http://ez4usms.com/api/http/send.php?username=xxx&password=xxx&from=myself&message=text+at+utf8+format&to=3069123456789,3069123456677>

Το request αυτό μπορεί να επιστρέψει τα εξής μηνύματα:

Error: Authentication error.

Error: No recipients.

Error: Invalid sender identity.

Error: Insufficient credits.

ID:0008FABD

Το αναγνωριστικό του μηνύματος αυτού.





HTTP API

website: ez4usms.com  
email: support@ez4usms.com

## Παραδείγματα χρήσης του HTTP API:

Για τον έλεγχο της κατάστασης ενός μηνύματος χρειάζεται να γίνει ένα get request σε αυτό το URL:  
<http://ez4usms.com/api/http/query.php>

Οι παράμετροι για αυτό το request είναι:

username (required)

password (required)

mid (required), το αναγνωριστικό του μηνύματος

mobile (required), το τηλέφωνο του παραλήπτη του μηνύματος

Όλες οι τιμές των παραπάνω παραμέτρων θα πρέπει να είναι url encoded

Παράδειγμα ενός request:

<http://ez4usms.com/api/http/query.php?username=xxx&password=xxx&mid=0008FABD&mobile=3069123456789>

Το request αυτό μπορεί να επιστρέψει τα εξής μηνύματα:

Error: Authentication error.

Error: No message ID defined.

Error: No mobile defined.

Error: No such message or recipient.

Status:Queued

Status:Failed

Status:Delivered

Status:Pending

